


При первом подключении к системе, обязательно произведите смену пароля, **работа с паролем «по умолчанию» не допускается!**

Установленный для USB-ключа «по умолчанию» пароль отражен в «**памятке по использованию USB-ключей**», выданной вам при получении ключа.

Для замены пароля при первичном входе или для устранения ошибки «Время действия пароля истекло» (пароль действует 1 год) необходимо выполнить несколько простых действий:

1) Запустить приложение Safenet или EToken PKI Client(зависит от драйвера который был установлен для работы с ключом):

- Перейдите в «Область уведомлений»
Windows: Правый нижний угол на рабочем столе.




MAC OS: Правый верхний угол на рабочем столе.





- Если данное приложение не удалось найти в области «Области уведомлений», воспользуйтесь поиском программ и файлов.
В строке поиска, введите название программы **Safenet или EToken** , в отобразившихся результатах поиска выберите либо «Safenet Authentication Client Tools » , либо «EToken Properties».

Windows:




MAC OS:

 <p>The screenshot shows the 'Место поиска: Other Mac' window in Finder. The search results list 'SafeNet' and 'SafeNet Authent...n Client'. A red box highlights the search bar containing 'SafeNet', and another red box highlights the 'SafeNet Authent...n Client' entry. A red '1' is in the bottom-left corner of the desktop area.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Программы' (Programs) folder in Finder. The 'SafeNet' folder is highlighted with a red box. A red '2' is in the top-left corner of the window, and a red '3' is in the bottom-right corner of the 'SafeNet' folder.</p>
Finder→поиск→вводим SafeNet→выбираем область поиска «Этот MAC»→открываем папку→открываем файл SafeNet Authentication Client Tools	Переходим в Finder→программы→SafeNet→открываем папку→открываем файл SafeNet Authentication Client Tools

Запустив одну и вышеуказанных программ выполните следующие действия:

2. Выберите пункт «Изменить пароль Etoken» или «Change token password» (в случае если меню неактивно выберите ваш ключ в левой части экрана программы, он называется либо «Etoken», либо «JaCarta»).



3. В отобразившемся окне введите в первую строку действующий пароль, во вторую и третью новый и подтверждение. (Шкала 100% проинформирует вас о том, что пароли совпадают), нажмите «ОК»



Пароль должен состоять из цифр, заглавных и строчных латинских букв.

Длина пароля – не менее 8 символов.

- при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущего не менее чем на 3 символа;
- новое значение пароля не должно совпадать с предыдущими паролями на протяжении четырех смен.
- пароль не должен основываться на информации, которую другие могут легко угадать или узнать (имена, номера телефонов, даты рождения, идентификаторы пользователей, наименования рабочих станций и т.п.);
- пароль не должен являться персональной информацией (имена и даты рождения членов семьи, адреса, телефоны и т.п.);
- пароль не должен являться словарным словом (например, «password») - это ненадежный пароль);
- пароль не должен являться копией других паролей пользователя, используемых в личных целях (на развлекательных и почтовых сайтах в Интернете);
- пароль не должен содержать последовательность одинаковых символов и групп символов (например, не должны применяться пароли, состоящие из одинаковых цифр или из одинаковых букв);

4. Отобразится сообщение «пароль успешно изменен» (password changed successfully).
5. Успешно изменив пароль, перезапустите ваш клиент-банк и приступайте к работе.